


申请测试账号:

1. 访问 <http://www.vnn.cn> 下载 VNN-6.0 软件。
2. 将 VNN-6.0 软件安装到一台 Windows 的电脑。
3. 通过 VNN 的界面, 进入申请账号网页。



The screenshot shows a window titled "VNN6" with a menu bar containing "文件(F)" and "帮助(H)". The main content area contains the following text and input fields:

公司名称:

帐号:

密码:

点击此处登录

还没有账号? 点击此处进行注册

4. 点击后, 进入 VNN-6 管理平台。

 VNN-企业版6.0管理平台

## 注册

公司名称:

(2位以上的任意字符,可以是中文)

注册

公司密码:

(2位以上的字母或数字)

已经看过并同意 [《VNN网络服务使用协议》](#)

[我已经有账号,登录](#)

5. 首先，输入自己公司的名称，然后选择一个密码。  
点击“注册”后，进入如下界面：

VNN-企业版6.0管理平台



基本信息

公司名称: 扬子石化                      有效期至: 2010-10-20 09:27:48  
 账号属性: 试用  
 最大账号数: 8 个账号, 包括最多 2 个服务器账号  
 已创建普通账号: 0  
 已创建服务器账号: 0                     

6. 这一步表明，公司账号已经创建成功。下面需要给各台电脑创建账号。  
点击“添加账号”，进入如下界面：

VNN-企业版6.0管理平台



增加账号

账号:   
 密码:   
 类型:  ▼

普通账号互相不能通讯。一个公司至少需要创建一个服务器账号。

首先创建一个账号，名称可以是叫 **server**。类型需要是 服务器账号。只有服务器账号才能被其它账号访问。服务器账号用于运行在服务器上面的 VNN 的登录。随后，再创建一个普通账号。普通账号之间不能互相访问，只能访问服务器账号的电脑。

## VNN-企业版6.0管理平台



## 增加账号

账号:

密码:

类型:

普通账号互相不能通讯。一个公司至少需要创建一个服务器账号。

提交

点击“提交”后，创建的账号结果如下：

## VNN-企业版6.0管理平台



## 账号列表

共有 2 个账号，其中包括 1 个服务器账号。


账号	IP地址	类型	是否在线	基本操作
user1	10.148.2.88	普通账号	不在线	编辑  删除
server	10.148.2.87	服务器账号	不在线	编辑  删除

7. 至此，测试账号创建完毕。可以进行下一步。

### 安装 VNN 软件：

VNN 软件需要安装到企业的服务器以及需要远程访问服务器的各台电脑。分别登陆创建的账号。

在企业的 OA 或者财务软件的服务器上面，登陆创建的服务器账号后，可以看到如下结果：



登陆后的 VNN 界面，显示了公司账号的名称，登陆的服务器账号的名称，获取的虚拟 IP 地址，测试账号过期时间，其它账号的在线情况和分配的 IP。

在另外一台电脑登陆普通账号后，也可以看到类似的信息。其中，最重要的信息是服务器账号的 IP 地址。

VNN 的虚拟 IP 地址是固定分配给每个账号的。即：不论在什么电脑或什么网络登陆某账号后，其获取的虚拟 IP 地址都是不变的。这样，有一个固定的服务器的地址可以使用。对于大量 ADSL 拨号上网的用户，他们就不需要使用花生壳等动态域名服务了。

#### 测试虚拟网络连通情况：

在登陆了普通账号的电脑上面，启动一个 DOS 的窗口(在 Windows 的开始 -> 运行 里面，输入 cmd)。在这个 DOS 窗口里面，输入以下命令：

Ping 10.148.2.87 （注意，由于每个测试用户的服务器账号的地址不同，请替换成自己的相对应的账号的 IP 地址）

如果可以看到正确的返回包，则可以知道，这两台电脑已经可以通过 VNN 的虚拟网络通讯了。

```

C:\ 命令提示符
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\User>ping 10.148.2.87

Pinging 10.148.2.87 with 32 bytes of data:

Reply from 10.148.2.87: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.148.2.87: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.148.2.87: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.148.2.87: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.148.2.87:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Documents and Settings\User>

```

VNN 缺省是开机自动登录的。因此，一旦配置好了之后，不需要每次特意运行 VNN 的界面。只需要直接使用企业的财务或进销存等软件就可以了。

退出 VNN 的界面，如果没有特意点击“注销”，则会继续保持在线。不会因为退出界面而失去分配的虚拟 IP 地址。

由于只有服务器账号可以访问普通账号，因此，保持普通账号随时在线，也不会导致病毒通过 VNN 网络传播。

#### 常见问题：

- 问：有些软件一定需要使用域名来访问，不能直接使用 IP 地址。怎么解决？

答：在远程电脑，找到 hosts 文件。增加一个域名到 VNN 虚拟 IP 的解析。

Hosts 文件一般位于：C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

如果你的服务器需要使用的域名为：myserver，又假设你的服务器的 VNN 的虚拟 IP 地址为：10.148.3.6，那么，在 hosts 文件里面增加如下一行：

10.148.3.6 myserver

保持 hosts 文件，在 DOS 窗口里面，ping myserver，应该可以得到解析出来的 VNN 的 IP。如果服务器在线，应该可以得到返回包。